## **INSTALATION VEAMS**



# **Backup & Replication**



## Procédure d'Installation de Veeam Backup & Replication

## Objectif

Cette procédure détaille les étapes d'installation de l'outil Veeam Backup & Replication, incluant la préparation, le téléchargement de l'exécutable via WinSCP, l'installation du logiciel, et la résolution des erreurs post-installation.

## Pré-requis

- Connexion Internet active
- Droits administrateur sur le poste local
- Désactivation temporaire du pare-feu si nécessaire
- Accès au fichier d'installation via un serveur distant (FTP ou SFTP)

### **PARTIE 1 – Téléchargement et installation de Veeam**

- 1. Installation de WinSCP
- Télécharger WinSCP depuis https://winscp.net/eng/download.php
- Pendant l'installation :
- Choisir "Installer seulement pour moi"



- Sélectionner "Installation typique"
- Lancer l'application à la fin de l'installation

2. Connexion au serveur pour récupérer l'exécutable Veeam

- Configurer la connexion dans WinSCP :
- Entrer l'adresse du serveur

😴 Nouveau Site	Session			
veeamdegecom@veeam.degecom.fr	Protocole de fichier Chiffrement :			
	FTP V Chiffrement TLS/SSL explicite			
	Nom d'hôte Numéro de port			
	supervision.degecom.fr 21			
	Nom d'utilisateur Mot de passe			
	veeamdegecom			
	Connexion anonyme			
	Sauver ▼ Annuler Avancé ▼			

- Mot de passe : De\*\*\*25
- Aller dans "Avancé" > "Connexion"
- Décocher "Mode passif"

aramètres avancés de site				?	×	
Environnement	Connexion					
Répertoires	Mode passi	f				
FTP	Optimiser la	a taille du tampon de la co	nnexion			
Connexion	Timeoute					
Proxy	Timeout de co	nnexion :		15 🛊 seco	ondes	
Note			3 <u></u>			
	Maintien de session (Keepalives)					
	Odésactivé					
	Exécution de commandes SSH factices					
	OEt en plus, lecture du répertoire courant					
	Délai entre Ke	epailve (secondes)	30 🜲			
	Version du protocole Internet					
	Auto	O IPv4	O IPv6			
Cardena and			Annulas		44	

- Important : Si la connexion échoue, désactiver temporairement le pare-feu (public et privé)

#### **3. Copier l'exécutable**

- Une fois connecté au serveur, copier l'exécutable Veeam sur le bureau
- Une fois la copie terminée, **réactiver** le pare-feu

#### 4. Installation de Veeam

- Lancer le fichier VeeamBackup
- Cliquer sur "Setup"
- Choisir "Install Veeam Backup & Replication"



- Suivre les instructions jusqu'à cliquer sur "Install"

## PARTIE 2 – Nettoyage des composants Veeam existants

#### 1. Désinstallation manuelle des anciens composants

- Aller dans "Applications et fonctionnalités"
- Désinstaller tous les éléments liés à Veeam listés :



#### **Remarques finales**

- Vérifier que tous les services Veeam sont bien lancés après l'installation
- Tester une sauvegarde de test pour valider le bon fonctionnement